

# NexialTheme

Editor Visual de Temas  
Manual de Usuario

NexialCart — 2026

<https://mainoffice.nexial.center>

## Introduccion

NexialTheme es una extension para OpenCart 3.x desarrollada por NexialCart que te permite personalizar completamente el diseno visual de tu tienda en linea directamente desde el panel de administracion, sin necesidad de acceso FTP ni conocimientos de programacion.

Con NexialTheme puedes:


- Cambiar los colores de tu tema con un selector visual
- Subir imagenes para el banner, logo, fondos y footer
- Ver una vista previa en tiempo real de los cambios
- Guardar y cargar configuraciones con nombre
- Crear respaldos automaticos antes de cada cambio
- Controlar el tamano del logo y la visibilidad del nombre de la tienda

# 1. Selector de Tema

Al abrir NexialTheme, lo primero que veras es el selector de tema en la parte superior.

- Selecciona el tema al que deseas aplicar los cambios desde el menu desplegable.
- El tema activo se marca con una estrella ★.
- Una vez seleccionado, aparece una advertencia en amarillo indicando a que tema se aplicaran los cambios.
- Los respaldos disponibles de ese tema se cargan automaticamente.

## 2. Imagenes del Tema



Puedes subir hasta 5 imagenes para personalizar tu tema:

- Banner Cabecera: imagen principal en la parte superior de la tienda.
- Logo de la Tienda: logo que aparece sobre el banner. Acepta imagenes rectangulares.
- Fondo Pagina: imagen de fondo que se repite en toda la pagina.
- Fondo Footer: imagen de fondo para el pie de pagina.
- Fondo Tarjetas de Productos: imagen de fondo para las tarjetas de productos.

**IMPORTANTE: El tamaño máximo por imagen es 1MB. Las imágenes se convierten automáticamente a formato WebP para mejor rendimiento y menor peso.**

Para quitar una imagen haz clic en el botón X rojo que aparece en la esquina de la zona de imagen.

## 3. Paleta de Colores

Hay dos modos de seleccion de colores:

### Modo Automatico

Selecciona un color base con el selector de color o escribe el codigo hexadecimal. NexialTheme genera automaticamente una paleta completa de colores armonicos para menu, topbar, botones, breadcrumb, footer y mas.

Puedes hacer clic en cualquier bolita de color en la paleta generada para ajustarlo individualmente sin perder el resto de la paleta.


### Modo Manual

Define manualmente los 4 colores principales: Color Principal, Color Resalte 1, Color Resalte 2 y Color de Fuente.

### Degradado en fondo

Activa este toggle para aplicar degradados de color en vez de colores solidos en menu, topbar, fondo y footer. Da una apariencia mas moderna y tridimensional.

## 4. Opciones de Logo




### Mostrar nombre de la tienda

Activa o desactiva este toggle para mostrar u ocultar el nombre de la tienda junto al logo en el banner. Util cuando el logo ya incluye el nombre de la empresa.

### Logo size (Tamano del logo)

Desliza el control entre 90px y 256px para ajustar el tamaño del logo. El logo siempre mantiene sus proporciones originales (width: auto) sin deformarse, independientemente de si es cuadrado, rectangular o de cualquier otra proporción.

## 5. Vista Previa en Tiempo Real



El panel derecho muestra una vista previa en tiempo real de como se vera tu tienda con los cambios aplicados. La vista previa incluye:

- Banner con logo y nombre de la tienda
- Barra superior con moneda, idioma y enlaces de cuenta
- Menu de navegacion con categorias
- Breadcrumb de navegacion
- Sidebar con categorias y area principal de contenido
- Tarjetas de productos con precios y botones
- Footer con columnas de informacion

Cualquier cambio de color, imagen o configuracion se refleja instantaneamente en la vista previa.

## 6. Guardar y Cargar Configuración

Puedes guardar múltiples configuraciones con nombres personalizados para reutilizarlas en el futuro o para tener variantes de diseño listas.

- Escribe un nombre descriptivo en el campo de texto (ej: 'PattyKiss Rojo', 'Tema Navidad').
- Haz clic en el botón verde Guardar para almacenar la configuración.
- Para cargar, selecciona la configuración del menú desplegable y haz clic en el botón azul Cargar.
- El botón rojo con icono de basurero elimina la configuración seleccionada.

**Las configuraciones guardan: colores, imágenes, estado del degradado, nombre del tema, tamaño del logo y visibilidad del nombre de la tienda.**

**NOTA: Para que las imágenes se guarden correctamente en la configuración, primero aplica el tema y luego guarda la configuración.**

## 7. Aplicar al Tema



Una vez que estes satisfecho con tu diseño, haz clic en el boton rojo APLICAR AL TEMA.

- Se crea un respaldo automatico de los archivos actuales antes de aplicar cualquier cambio.
- Se generan y guardan los archivos CSS, header.twig y footer.twig del tema seleccionado.
- Las imagenes se suben al servidor y se convierten automaticamente a formato WebP.
- Al terminar aparece un mensaje de exito o error en la parte inferior del panel.

**El proceso es seguro gracias al sistema de respaldos automaticos. Siempre puedes revertir a una version anterior.**

## 8. Sistema de Respaldos

NexialTheme mantiene hasta 3 respaldos automaticos por tema. Cada vez que aplicas cambios se crea un nuevo respaldo.

- Haz clic en el panel gris oscuro de Respaldos para expandirlo y ver los respaldos disponibles.
- Cada respaldo muestra la fecha y hora, y los archivos incluidos (CSS, header, footer).
- Haz clic en Restaurar para regresar tu tema a ese estado anterior.
- Haz clic en Eliminar para borrar un respaldo especifico.
- Cuando se supera el limite de 3 respaldos, el mas antiguo se elimina automaticamente.

## Soporte y Contacto

Para soporte tecnico, nuevas funciones o mas informacion sobre NexialCart y sus productos:

**<https://mainoffice.nexial.center>**

NexialCart — 2026 — Todos los derechos reservados

# NexialTheme

Visual Theme Editor  
User Manual

NexialCart — 2026

<https://mainoffice.nexial.center>

## Introduction

NexialTheme is an extension for OpenCart 3.x developed by NexialCart that allows you to fully customize the visual design of your online store directly from the administration panel, without the need for FTP access or programming knowledge.

With NexialTheme you can:


- Change your theme colors with a visual selector
- Upload images for the banner, logo, backgrounds and footer
- See a real-time preview of your changes
- Save and load named configurations
- Create automatic backups before each change
- Control logo size and store name visibility

# 1. Theme Selector

When you open NexialTheme, the first thing you will see is the theme selector at the top.

- Select the theme you want to apply changes to from the dropdown menu.
- The active theme is marked with a star ★.
- Once selected, a yellow warning appears indicating which theme the changes will be applied to.
- Available backups for that theme are automatically loaded.

## 2. Theme Images



You can upload up to 5 images to customize your theme:

- Header Banner: main image at the top of the store.
- Store Logo: logo that appears on the banner. Accepts rectangular images of any proportion.
- Page Background: background image that tiles across the entire page.
- Footer Background: background image for the footer section.
- Product Card Background: background image for product cards.

**IMPORTANT: Maximum image size is 1MB. Images are automatically converted to WebP format for better performance and smaller file size.**

To remove an image, click the red X button that appears in the corner of the image zone.

## 3. Color Palette

There are two color selection modes:

### Automatic Mode

Select a base color using the color picker or type a hexadecimal code. NexialTheme automatically generates a complete palette of harmonious colors for the menu, topbar, buttons, breadcrumb, footer and more.

You can click on any color dot in the generated palette to adjust it individually without losing the rest of the palette.


### Manual Mode

Manually define the 4 main colors: Primary Color, Highlight 1, Highlight 2 and Font Color.

### Background Gradient

Activate this toggle to apply color gradients instead of solid colors on the menu, topbar, background and footer. This gives a more modern and three-dimensional appearance.

## 4. Logo Options




### Show store name

Activate or deactivate this toggle to show or hide the store name next to the logo in the banner. Useful when the logo already includes the company name.

### Logo size

Slide the control between 90px and 256px to adjust the logo size. The logo always maintains its original proportions (width: auto) without distortion, regardless of whether it is square, rectangular or any other proportion.

## 5. Real-Time Preview



The right panel shows a real-time preview of how your store will look with the applied changes. The preview includes:

- Banner with logo and store name
- Top bar with currency, language and account links
- Navigation menu with categories
- Navigation breadcrumb
- Sidebar with categories and main content area
- Product cards with prices and buttons
- Footer with information columns

Any change in color, image or configuration is instantly reflected in the preview.

## 6. Save and Load Configuration

You can save multiple configurations with custom names to reuse them in the future or to have design variants ready.

- Type a descriptive name in the text field (e.g. 'PattyKiss Red', 'Christmas Theme').
- Click the green Save button to store the configuration.
- To load, select the configuration from the dropdown menu and click the blue Load button.
- The red trash button deletes the selected configuration.

**Configurations save: colors, images, gradient state, theme name, logo size and store name visibility.**

**NOTE: For images to be correctly saved in the configuration, first apply the theme and then save the configuration.**

## 7. Apply to Theme



Once you are satisfied with your design, click the red APPLY TO THEME button.

- An automatic backup of the current files is created before applying any changes.
- The CSS, header.twig and footer.twig files of the selected theme are generated and saved.
- Images are uploaded to the server and automatically converted to WebP format.
- When finished, a success or error message appears at the bottom of the panel.

**The process is safe thanks to the automatic backup system. You can always revert to a previous version.**

## 8. Backup System

NexialTheme maintains up to 3 automatic backups per theme. Every time you apply changes, a new backup is created.

- Click on the dark gray Backups panel to expand it and see available backups.
- Each backup shows the date and time, and the included files (CSS, header, footer).
- Click Restore to revert your theme to that previous state.
- Click Delete to remove a specific backup.
- When the limit of 3 backups is exceeded, the oldest one is automatically deleted.

## Support and Contact

For technical support, new features or more information about NexialCart and its products:

[\*\*https://mainoffice.nexial.center\*\*](https://mainoffice.nexial.center)

NexialCart — 2026 — All rights reserved